



COLDFUSION ARACILIĞI İLE EXCHANGE 2010 ÜZERİNDEN MAİL GÖNDERİMİ




Exchange Server Management ara yüzünden

Server Configuration > Hub Transport seçeneğine geliniz. Receive Connector kısmında yeni bir Connector ekleyiniz.




Yeni eklediğiniz **Receive Connector**'un **Network** özelliklerine gelerek bir **port** atayınız. (kullanılmayan herhangi bir port olabilir. Windows Güvenlik Duvarı açık ise belirlediğiniz bu porta izin vermeniz gerekir.)


Receive mail from remote servers that have these IP address alanına Coldfusion kurulu sunucunun IP sini tanımlayınız. Böylece Exchange Server sadece Coldfusion sunucusundan gelen isteklere cevap verecektir.



Yeni eklediğiniz **Receive Connector**'un **Authentication** özelliklerine gelerek ekran görüntüsünde ki ayarlamaları yapınız.



Yeni eklediğiniz **Receive Connector**'un **Permission Groups** özelliklerine gelerek ekran görüntüsünde ki ayarlamaları yapınız.



The screenshot shows the ColdFusion Admin interface. On the left is a navigation menu with categories: 'SERVER SETTINGS' (containing Settings, Request Tuning, Caching, Client Variables, Memory Variables, Mappings, Mail, Charting, Font Management, Settings Summary) and 'DATA & SERVICES' (containing Data Sources, Verity Collections, Verity K2 Server, Web Services, Flex Integration). The 'Mail' option is selected. The main content area is titled 'Server Settings > Mail' and contains the 'Mail Server Settings' section. This section includes input fields for 'Mail Server' (192.168.1.4), 'User name', and 'Password'. A descriptive text explains that the Mail Server field specifies the server for sending SMTP mail messages (either a domain like mail.company.com or an IP address). Below these fields is a checkbox for 'Verify mail server connection' with a note that selecting it allows ColdFusion to verify the connection. At the bottom, the 'Server Port' is set to 465.

SERVER SETTINGS

- Settings
- Request Tuning
- Caching
- Client Variables
- Memory Variables
- Mappings
- Mail**
- Charting
- Font Management
- Settings Summary

DATA & SERVICES

- Data Sources
- Verity Collections
- Verity K2 Server
- Web Services
- Flex Integration

Server Settings > Mail

Mail Server Settings

Mail Server

Specifies the server for sending SMTP mail messages (mail.company.com) or the IP address of the mail server.

User name

Password

If your mail server requires authentication, you can specify a user name and password.

☐ **Verify mail server connection**
Select this check box to have ColdFusion verify the connection to the mail server.

Server Port

Coldfusion admin ekranında ki mail menüsüne geliniz. Mail Server alanına Exchange Server'ınızın IP adresini, Server Port alanına belirlediğiniz port numarasını giriniz.

Bağlantının başarılı olup olmadığını görmek için Verify mail server connection alanını seçiniz ve submit butonuna tıklayınız. Ekranda Successfully uyarısı alırsanız bağlantı başarıyla kurulmuştur.